



## **Modalités de recueil:**

### **Étapes réalisées par le patient**


Réaliser l'examen avant toute prise d'antibiotiques ou arrêtés depuis plus de 48 heures, sauf avis contraire du médecin. Cet examen est à effectuer si possible lors des épisodes diarrhéiques.

- Recueillir les selles dans un pot stérile fourni par le laboratoire ou transférer rapidement le contenu de la couche dans le pot stérile.
- Remplir le pot à moitié au maximum.
- Refermer et visser le pot aussitôt, très soigneusement.

Noter sur le pot votre identification complète.

- Mettre le pot dans un sachet de transport avec la prescription et cette fiche de renseignements complétée.
- Transmettre le prélèvement au laboratoire dans les **deux heures maximum** qui suivent le recueil à **température ambiante**. En cas d'impossibilité, conserver le flacon au réfrigérateur (délai < 18 heures). Un acheminement rapide est souhaitable pour une mise en culture au plus tôt.

### **Examen bactériologique et/ou virologique des selles : transfert sur fecalSwab, étape réalisée par le laboratoire ou par l'infirmier(e)**



- Prélever la selle avec l'écouvillon, et le casser dans le tube de transport.
- Mettre le pot et le fecalSwab dans un sachet de transport avec la prescription et cette fiche de renseignements complétée.
- Transmettre au laboratoire dans les **18h heures**. Dans l'intérêt du patient, un acheminement rapide est souhaitable pour une mise en culture au plus tôt.

L'examen virologique des selles est effectué systématiquement chez l'enfant de moins de 2 ans

### **Recherche de Clostridium difficile :**

Cet examen est à effectuer **uniquement sur des selles diarrhéiques**.

Recueillir les selles dans un pot stérile.

**Ne pas transférer sur le FecalSwab : transmettre le pot de recueil.**

### **Examen parasitologique des selles :**

Les préconisations de prélèvement sont identiques à celle de l'examen bactériologique des selles.

Recueillir les selles dans un pot stérile.

**Ne pas transférer sur le FecalSwab : transmettre le pot de recueil.**

Acheminer le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire.

### **Modalités de recueil de l'écouvillonnage rectal :**

A réaliser avec l'écouvillon du FecalSWAB

### **Cas particulier : Recherche de formes végétatives d'Amibes et d'Anguillules** (associée à un séjour en zone d'endémie) :

Il est recommandé d'effectuer le recueil au laboratoire. Seules les selles molles ou diarrhéiques sont examinées.

En cas d'impossibilité, le délai de transmission du pot de recueil ne doit pas dépasser **2 heures à température ambiante**.

**Ne pas transférer sur le FecalSwab : transmettre le pot de recueil.**

### **Cas particulier de l'identification d'un ver ou d'élément trouvé dans les selles:**

Recueillir les éléments suspects dans un récipient sans conservateur et l'acheminer rapidement au laboratoire.

Recommandations Remic